

# X-Lite 3.0 програмыг ашиглах заавар

## 1 . Татаж авах

Xlite 3.0 програмын үйлдлийн системдээ тохирох хувилбарыг <http://g-mobile.mn> сайтын интернэтфоны хэсэг болох <http://g-mobile.mn/internet/internetphone> хаягаар орж татаж авна.


## 2. Суулгах

Татаж авсан програмаа нээхэд дараах цонх гарч ирэх бөгөөд *Next* товчийг дарж цааш үргэлжлүүлнэ.

1.




2.




**I accept the agreement** -чагтлах хэсгийг  
сонгоод **Next** товчийг дарна.


3.



4.



5.



### 3. Дугаар тохиргоо хийх

Суулгасны дараа Xlite 3.0 програм автоматаар гарч ирэх бөгөөд эсвэл дэлгэцэн (Desktop) дээрх icon-ийг дарж ажиллуулна.


Дугаараа тохируулахын тулд доошоо




1. Дугаараа тохируулахын тулд доошоо харсан гурвалжин хэлбэртэй товчлуур дээр дарж **Sip Account Settings** цэс рүү орно.



2. Дараах цонх гарч ирэхэд шинэ бүртгэл үүсгэх **Add** товчлуур дээр дарна.



3. Тохиргооны цонх гарч ирэхэд дараах тохиргоонуудыг хийнэ.



Өөрийн хүссэн нэрээ оруулж болно.

Дугаараа оруулна


Дугаартай хамт ирсэн нууц үг / 6 оронтой/

Серверийн IP хаяг: **203.91.115.91** гэж оруулна

**Register with domain and receive incoming calls**-ийг чагталсан байх ёстой

Бүх мэдээллээ оруулсны дараа **OK** дарна.

4. **Close** товч дээр дарна.



5.



Дугаар бүртгэгдсэн бол "Ready" төлөв гарч ирэх бөгөөд ийм байдалтай харагдана.


## X-Lite програм дээр хийх нэмэлт тохиргоо:

X-Lite програм дээр таны компьютерийн дууны төхөөрөмжүүд (чихэвч, микрофон, спикэр) буруу тохируулагдсанаас яриа сонсогдохгүй байх асуудал гардаг. Үүнийг програм дээрээ тохируулж болно. Үндсэн цэснээс Options цэс рүү орно.

1.



2.



Дууны төхөөрөмжөө сонгон **OK** дараад програмаа **restart** хийгээд шалгаж үзээрэй.